



IndaForms

Documentation utilisateur

<u>Sommaire</u>

Sommaire	2
1. Accéder à IndaForms	2
2. Créer un formulaire	3
2.1 Définition des autorisations	5
2.2 Définition des métriques	7
2.3 Création d'une métrique	10
2.4 Enregistrement du formulaire	13
2.5 Utilisation du formulaire	14
3. Dupliquer un formulaire	14
4. Supprimer un formulaire	15
5. Modifier un formulaire	17
6. Partager un formulaire	18
6.1 Génération d'un QR Code	18
6.2 Copier le lien du formulaire	19
7. Faire une saisie	20
7.1 Modifier l'horodatage	20
7.2 Ajouter une saisie	22

1. Accéder à IndaForms

Pré-requis : ce module n'est accessible que pour les utilisateurs ayant un rôle d'Administrateur Fonctionnel.



Se connecter au portail de **Io-base**.

Cliquez sur la tuile **IndaForms** pour ouvrir l'application. Vous êtes redirigés vers IndaForms, dans le menu **Liste des formulaires**.

2. Créer un formulaire

Pré-requis : Accéder à IndaForms.

Il arrive que certaines données importantes pour vos activités ne remontent pas automatiquement dans io-base, par exemple quand elles sont relevées manuellement sur un site (un thermomètre non connecté, ou encore le poids d'un camion sur un pont à bascule).

Dans IndaForms, vous allez pouvoir créer des formulaires pour permettre aux utilisateurs concernés de saisir manuellement des données, et qu'elles soient stockées dans io-base. Pour chaque formulaire créé, il va vous falloir définir :

- quelle est la (ou les) métrique pour laquelle on veut saisir une valeur
- qui est autorisé à saisir les valeurs

En haut à droite, cliquer sur **Nouveau Formulaire**.



Renseigner les champs :

- Titre : titre du formulaire
- Description : description du formulaire
- Autorisation : qui aura le droit de remplir le formulaire
- Choix du/des métriques : les métriques pour lesquelles on saisira des valeurs



Propriétés
Titre *
Description
Autorisation
Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante
+ CRÉER UNE AUTORISATION
Autorisation *
Sérer les utilisateurs autorisés
Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée
Métriques
Q RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE
ENREGISTRER

Remarque : les champs Titre et Autorisation sont obligatoires.

2.1 Définition des autorisations

La section **Autorisation** permet de définir qui aura le droit d'enregistrer des valeurs pour les métriques de ce formulaire. Vous pouvez sélectionner une Autorisation déjà existante, ou en créer une nouvelle.

Remarque : l'autorisation sélectionnée doit forcément permettre l'écriture. Elle devra être appliquée aux métriques du formulaires, via le module **Gestion des métriques**. Ainsi, les utilisateurs déclarés dans cette autorisation auront les droits d'écriture et pourront écrire des données dans la base.

Pour créer une nouvelle autorisation, cliquez sur Créer une autorisation.

rop	riétés				
Titre	*				
Desc	ription				
uto	risation				
réer	une nouvelle autorisatio	n ou utiliser ur	ne existante		
+	CRÉER UNE AUTORISATIO	4			
Aut	orisation *				
/	GÉRER LES UTILISATEURS	AUTORISÉS			
ense	z à rajouter les utilisateu	rs devant rem	plir le formulair	e dans l'autorisc	ition sélectionnée
1étr	iques				
Q	RECHERCHER UNE MÉTRIQ		RÉER UNE MÉTRI	QUE	
ENR	GISTRER				

Une pop-up s'ouvre, indique le nom de l'autorisation.

Créer une autorisatio	n	
Nom de l'autorisation Autorisation pour		
	ENREGISTRER	ANNULER

Remarque : Par défaut, le nom indiqué est "Autorisation pour [titre du formulaire]". Ainsi, vous allez par défaut créer un groupe spécifique à votre formulaire. L'autorisation créée est automatiquement paramétrée avec les droits lecture/écriture.

Une fois l'autorisation choisie, vous devez définir qui sont les utilisateurs qui y appartiennent.

Pour ce faire, cliquer sur **Gérer les utilisateurs autorisés**.



Vous êtes redirigés vers l'écran de modification d'une autorisation. Se référer à l'article sur le sujet pour plus de détails.

2.2 Définition des métriques

La dernière étape consiste à définir les métriques qui apparaîtront dans le formulaire de saisie. Là encore, vous pouvez soit sélectionner une (ou plusieurs) métriques existante, soit créer une nouvelle métrique.

<u>Recherche d'une métrique existante :</u>

Propriétés
C Titre *
Doc
Description
Autorisation
Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante
+ CRÉER UNE AUTORISATION
Autorisation *
Autorisation pour doc 🔻
🖍 GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS
Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée
Métriques
Q RECHERCHER UNE MÉTRIQUE
ENREGISTRER

La pop-up **Rechercher une métrique** s'ouvre.

	SÉLECTIC	N DES MÉTRIQUES			— MÉTRIQUES SÉLECTIONNÉE	S
Par métrique	Par a	rborescence	Par métadonnées	Métrique	Source de données	Inité Actions
Source de données	•					
Nom de la métrique	Descript	ion	ité		#	
Métrique	Description	Unité	Action			
injectos_631		outer une unité	\oplus		Aucune métrique sélectionnée	9
injectos_764		outer une unité	\oplus			
injectos_136		puter une unité	\oplus			
injectos_900		outer une unité	\oplus			
injectos_721		outer une unité	÷			

Il est possible de faire une recherche par arborescence, métadonnées ou nom.

Pour ajouter une métrique, appuyer sur le bouton "+".

		RECHERCHER UNE	MÉTRIQUE		ENREGISTRER
	SÉLECTION DES MÉTRIQUES	S		— MÉTRIQUES SÉLECTION	NNÉES
Par métrique	Par arborescence	Par métadonnées	Métrique	Source de données	Unité Actions
Demo GTB		~ Q			
batiments					
elementaire					
nj26uv_etat_v	vanne_elementaire	(\oplus)			
👔 nj26uv_taux_l	humidite_elementaire	\oplus		Aucune métrique sélectionnée	
i nj26uv_tempe	erature_elementaire	\oplus			

La métrique sélectionnée apparaît dans le tableau de droite.

	— SÉLECTION DES MÉTRIQUI	ES	MÉTRIQUES SÉ	LECTIONNÉES —
Par métrique	Par arborescence	Par métadonnées	Métrique	Source de données
no GTB		~ Q	nj26uv_etat_vanne_elementaire	main
patiments				
elementaire				
nj26uv_etat_va	nne_elementaire	Θ		
🔒 nj26uv_taux_hu	imidite_elementaire	\oplus		
i nj26uv_tempero	ature_elementaire	\oplus		

Cliquer sur **Enregistrer**.

La métrique est sélectionnée et apparaît dans votre écran de création de formulaire.

Métriques Q RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE Nom d'affichage nj26uv_etat_vanne_elementaire

2.3 Création d'une métrique

Vous pouvez également créer une métrique qui sera rattachée à votre formulaire.

Pour cela, cliquez sur **Créer une métrique**.



Vous êtes redirigés vers la page **Ajouter une métrique**.

Ajouter une métrique

Liste des bases de données	•]	Manual
Nom *			Règle de stockage 👻
Description			Unité
Liste des autorisations			Autorisations de la métrique
Zone d'accès en lecture par défau	ut		Zone d'accès en lecture par défa 🗴
Zone d'accès en écriture par déf	+		
Autorisation pour Marion	+		
Autorisation pour Mon titre	+		
Autorisation pour Test	+	»	
autorisation_testamc	+		
Dave_R	+		
Ecriture Zapier	+		
Eléments par page 10 👻 🔇	>		
			ANNULER

Créer votre métrique en indiquant :

- la base de données lui correspondant (obligatoire)
- un Nom (obligatoire)
- une Description (facultatif)

- une règle de stockage (facultatif)
- une unité (facultatif)

Choisissez une/des autorisation(s) pour la métrique en cliquant sur le "+" dans la liste des autorisations.

Les autorisations sélectionnées apparaissent dans le tableau de gauche Autorisations de la métrique.

liste des bases de données	•	M	pe de métrique anual
lom *		Rè	ègle de stockage
Description		Ur	nité
iste des autorisations		Au	utorisations de la métrique
Zone d'accès en lecture par défaut		[Zone d'accès en lecture par défa 🚦
Zone d'accès en écriture par déf	+		
Autorisation pour Marion	+		
Autorisation pour Mon titre	+		
 Autorisation pour Test 	+	»	
autorisation_testamc	+		
✔ Dave_R	+		
Ecriture Zapier	+		
Eléments par page 10 👻 🔇	>		

Cliquer sur Enregistrer.

Votre métrique est créée et vous pouvez maintenant la sélectionner en la cherchant via le bouton **Rechercher une métrique** comme vu ci-dessous.

2.4 Enregistrement du formulaire

Cliquez maintenant sur Enregistrer.

Propriétés	
< Titre *	
Doc	
Description	
Autorisation	
Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante	
+ créer une autorisation	
- Autorisation *	
Autorisation pour doc	
🖍 GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS	
Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation s	électionnée
Métriques	
Q RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE	
Nom d'affichage	Nom
nj26uv_etat_vanne_elementaire: Etat_vanne_elementaire	nj26uv_etat_vanne_elementaire
ENREGISTRER	

Votre formulaire apparaît maintenant dans la liste des formulaires.

2.5 Utilisation du formulaire

Maintenant que votre formulaire est créé, vous allez pouvoir partager le lien de saisie avec les utilisateurs qui doivent s'en servir. Dans la colonne **Actions**, vous trouverez le lien vers le formulaire qui peut être copié, ou encore le QR Code qui permet d'accéder directement à l'écran de saisie.

3. Dupliquer un formulaire

Accéder à IndaForms.

Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut dupliquer et cliquer sur

:

Puis cliquer sur **Dupliquer**.



Une pop-up s'ouvre. Cliquer sur **Dupliquer**.



Une copie de votre formulaire est créée et apparaît dans la liste des formulaires.



4. Supprimer un formulaire

Accéder à <u>IndaForms</u>.

Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut supprimer et cliquer sur

:

Puis cliquer sur **Supprimer**.

♦ io-base		FR TEREGQ AN
Recherche		+ NOUVEAU FORMULAIRE
Titre	Description	Actions
Doc		
fluxys		Dupliquer
Formulas set data		 Modifier
mon titre de form test	ma description de form	Supprimer
U.	desc	

Une pop-up s'ouvre. Cliquer sur **Supprimer**.



Valider la suppression ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le formulaire Doc ?



Le formulaire est supprimé et n'apparaît plus dans la liste des formulaires.

io-base		
Recherche		+ NOUVEAU FORMULAIRE
Titre	Description	Actions
fluxys		B 33 4 1
Formulas set data		
mon titre de form test	ma description de form	
tl	desc	
tl (Copy)	desc	

Ici par exemple, notre formulaire intitulé "Doc" n'apparaît plus dans la liste.

Remarque : Attention, la suppression d'un formulaire est irréversible.

5. Modifier un formulaire

Accéder à IndaForms.

Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut modifier et cliquer sur

:

Puis cliquer sur Modifier.

io-base		
Recherche		+ NOUVEAU FORMULAIRE
Titre	Description	Actions
Doc		B 🕄 🛇 🗄
fluxys		[] Dupliquer
Formulas set data		/ Modifier
mon titre de form test	ma description de form	Supprimer
tl	desc	

Vous êtes redirigés vers l'écran **Modifier un formulaire**. Il présente les mêmes éléments que l'écran **Ajouter un formulaire** (<u>voir article ici</u>).

Modifier les éléments que vous souhaitez.

Puis cliquer sur **Enregistrer**.

Les modifications sont enregistrées.

<u>6. Partager un formulaire</u>

6.1 Génération d'un QR Code

Se placer sur le formulaire que l'on veut partager et cliquer sur le bouton QR Code.

io-base		
Recherche		+ NOUVEAU FORMULAIRE
Titre	Description	Actions
Doc		
fluxys		
Formulas set data		
mon titre de form test	ma description de form	

Une pop-up s'ouvre.



Cliquer sur Télécharger le QR Code.

Le QR Code se télécharge et vous pouvez le partager aux utilisateurs devant remplir le formulaire.

6.2 Copier le lien du formulaire

Un bouton est mis à votre disposition pour copier le lien vers un formulaire.

0	FR	
		+ NOUVEAU FORMULAIRE
		Actions

7. Faire une saisie

Accéder au formulaire de saisie. Pour cela, plusieurs façons de faire :

- scan d'un QR Code
- lien du formulaire
- via IndaForms avec le bouton Voir le formulaire

Vous arrivez sur l'écran de saisie.

🐞 io-base

DOC AJOUTER UNE SAISIE			
Métrique	Dernière valeur	Annotation	2024-12-26 10:22:00
nj26uv_etat_vanne_elementaire: Etat_vanne_elementaire	26/12/24 10:22:00 - 1	Saisir une annotation (optionnel)	Saisir une valeur
ENREGISTRER			

7.1 Modifier l'horodatage

Vous avez un bouton calendrier qui vous permet d'indiquer l'horodatage de la valeur à insérer en base.

Annotation	i 2	024-12-	-26 10:2	22:00			
Saisir une annotation (optionnel)	DEC	2024	•			<	>
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa
	DEC						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28

Remarque : Par défaut, la date indiquée est celle à laquelle vous avez accédé au formulaire.

Vous pouvez ensuite **saisir une valeur** dans le champ prévu à cet effet.



Remarque : il est possible de saisir une annotation pour une métrique de type "raw" donnée.

Remarque : Vous pouvez consulter la dernière valeur d'une métrique



7.2 Ajouter une saisie

Il est possible d'ajouter une saisie, en cliquant sur le bouton Ajouter une saisie.

Cette option va vous permettre de saisir plusieurs valeurs d'un seul coup.

Doc



Une nouvelle colonne apparaît dans laquelle vous avez la possibilité de faire une saisie supplémentaire.



Remarque : si vous voulez modifier une valeur en base, il suffit de saisir une valeur à l'horodatage que vous voulez modifier. La saisie écrasera la valeur précédente dans la base de données.